

ПЕРИОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ:

- 1) Вземане на почвени проби трябва да бъде най-малко 2-3 месеца след последно прилагане на торове или органични вещества. Пробовземането е най-подходящо да се извърши непосредствено след реколтиране.

Вземането на почвени проби трябва да предхожда прилагането на торове. Основната цел на почвените проби е изготвяне на прецизна схема за хранене на растенията.

МЕТОДИКА ЗА РЪЧНО ВЗЕМАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ:

- 1) Използвайте сонда или лопата, като се уверите, че са чисти, без следи от ръжда и т.н.
- 2) Необходими са около 10 бр. субпроби от слой до 30 см, за обследване на 1 декар, така че крайната проба да е представителна за парцела, който искаме да анализираме.
- 3) В случай, че в анализирания парцел има различни почвени зони е необходимо да се направят отделни проби и да се разглеждат като различни парцели.
- 4) Всяка проба трябва да бъде взета по предварително очертана траектория, като се избягват краищата на парцела. Обикновено “ W или Z - схема“ са подходяща за повечето площи (Фиг. 1).
- 5) Всяко вземане на проби се извършва на дълбочина 0-30см, като е препоръчително да се отстрани повърхностния слой от 5 см, за да се избегнат примеси. Изключение правят овощни градини и лозя, които предстоят да бъдат създавани, там се изисква допълнително пробовземане от дълбочина 30-60 см. Проби взети от различна дълбочина не трябва да се смесват, а да се третиран като отделни.
- 6) Всяка субпроба се поставя в чиста кофа и се смесват добре. От тази добре хомогенизирана почва се отделя крайна проба с тегло до 1 кг, която се поставя в чист прозрачен плик. От крайната проба се отстраняват всички чужди материали : камъни, растителни остатъци, примеси и др.
- 7) Полета след комасация трябва да бъдат обследвани поотделно.

ВАЖНО!

Внимателно попълнете формуляр, който трябва да придружава всяка пратка. Пратка изпратена без необходимата съпътстваща информация не може да бъде обработена. Формуляра може да откриете в сайта на kvsagro.com или да получите от всеки колега от екипа на КВС Агро България.

фиг. 1



МЕТОДИКА ЗА МЕХАНИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ:

- 1) Използва се механизирана техника ATV с автоматична сонда Wintex 1000, както и специализиран софтуер за трасиране и почвено пробовземане.
- 2) Необходимо и важно условие е да изпратите предварително „**shape**“ файлове, които да се заредят в специализирания софтуер, за да се изготви план.
- 3) За всяка проба се очертава конкретна траектория, съобразена с парцела и размера на клетката. В случай, че в анализирания парцел има различни почвени зони е необходимо да се направят отделни проби и да се разглеждат като различни парцели.

Този метод се предлага при площи над 1000 дка.

		Базов анализ – 4 показателя	Широкоспектърен анализ – 14 показателя	Широкоспектърен анализ – 16 показателя
Размер на клетка 50 дка за 1 средна проба	25 бода/1 средна проба – 20 суб проби	1,55 лв/дка без ДДС	2,10 лв/дка без ДДС	2,86 лв/дка без ДДС
Размер на клетка 100 дка за 1 средна проба	25 бода/1 средна проба – 10 суб проби	1,38 лв/дка без ДДС	1,85 лв/дка без ДДС	2,53 лв/дка без ДДС
Размер на клетка 200 дка за 1 средна проба	25 бода/1 средна проба – 5 суб проби	1,27 лв/дка без ДДС	1,40 лв/дка без ДДС	2,07 лв/дка без ДДС